

РЕДЕТАЛЬ

Импорт, правила и синхронизация Авито

Руководство пользователя

Демонстрационные данные · 30.10.2026

Содержание

Кому подходит
Перед началом
Как это работает
Загрузите выгрузку
Проверьте результат импорта
Разберите ошибки и предупреждения
Разберите очередь проверки
Разберите строку вручную
Настройте правила сопоставления
Следите за синхронизацией
Если что-то пошло не так
Частые вопросы
Словарь

Раздел «Авито» в личном кабинете «РеДетали» помогает перенести объявления с Авито, связать их с категориями каталога и автомобилями-донорами, а затем следить за ценами, статусами и остатками. Импорт ничего не публикует на Авито и не меняет объявления на площадке.

Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия компании, файлов и объявлений в вашем кабинете будут другими.

Кому подходит

Раздел видят:

- **Администратор авторазборки** — загружает выгрузки, разбирает очередь, настраивает правила и запускает сверку;
- **Супер-администратор** — имеет доступ ко всем разделам платформы; те же пункты находятся в группе меню «Настройки».

Кладовщик авторазборки и роли СТО этот раздел не видят. Если пункта меню нет, проверьте роль в профиле или обратитесь к администратору компании.

Перед началом

Подготовьте:

1. **Выгрузку объявлений Авито** в формате `.xlsx`. Файл должен быть не пустым и не больше 100 МБ.
2. **Категории каталога** — хотя бы один узел или деталь, к которым можно привязать объявления.
3. **Автомобили-доноры** — машины в разборе, с которых сняты детали.
4. **Доступ к API Авито** — его настраивает администратор платформы. Без него синхронизация не работает, но импорт выгрузки доступен.

Выгрузка — это файл, который вы скачиваете из личного кабинета Авито. «РеДеталь» не забирает объявления с площадки самостоятельно: вы загружаете файл вручную.

Как это работает

Раздел	Что делает	Когда нужен
Импорт с Авито	принимает XLSX-выгрузку и создаёт или обновляет карточки деталей	после каждой новой выгрузки
Очередь проверки	показывает строки, которым не удалось автоматически выбрать категорию или донора	сразу после импорта
Правила Авито	запоминает соответствие «TypeID + вид + подтип → категория каталога»	чтобы следующие импорты разбирались сами

Раздел	Что делает	Когда нужен
Синхронизация с Авито	читает цены, статусы и остатки из API Авито	регулярно, для поддержания карточек в актуальном состоянии

Порядок работы обычно такой: загрузить выгрузку → проверить ошибки → разобрать очередь → добавить правила для повторяющихся случаев → включить синхронизацию.

Загрузите выгрузку

- 1. Откройте **Управление** → **Импорт с Авито**.
- 2. Перетащите файл в область загрузки или нажмите на неё и выберите файл на диске.
- 3. Убедитесь, что появилось имя файла и его размер.
- 4. Нажмите **«Загрузить и обработать»**.

РЕДЕТАЛЬ

основное

Обзор

Автомобили

Запчасти

QR-этикетки

продажи

Чаты

Фактический спрос

Потенциальный спрос

Отчёты

Реферальная программа

управление

Справочник автомобилей

Настройки системы

Тариф и оплата

Импорт с Авито

Объявления Авито

Правила Авито

Синхронизация с Авито

Сотрудники

Уведомления

Настройки уведомлений

пользователи

Пользователи

СИ Система ReDetail

Администратор авторазборки ...

v0.1.0.192 (от 29 окт. 2026)

Импорт с Авито

ЛЕНТА · Администратор авторазборки

ПРОБНЫЙ ПЕРИОД, ОСТАЛОСЬ 5 ДН.

СИ

Импорт

Очередь проверки (0)

Импорт объявлений Авито

Загрузите XLSX-выгрузку из Авито. Файл обрабатывается в фоне, импорт создаёт черновики объявлений и не публикует их автоматически.

Полная инструкция по подготовке файла · Правила категорий

Как подготовить и загрузить выгрузку

Где взять файл

В личном кабинете Авито откройте «Автозагрузку» и скачайте XLSX-выгрузку объявлений или шаблон нужной категории. Подойдёт тот же файл, что вы загружаете в Авито: пересохранять его не нужно.

Какие колонки обязательны

Обязательность задаёт сам шаблон Авито: в третьей строке листа указано «Обязательный», «Необязательный» или «Может быть обязательным». ReDetail проверяет строки по этим пометкам: пустое обязательное поле попадёт в ошибки, условно обязательное — в предупреждения. Справочные листы «Спр-...» и «Инструкция» пропускаются.

Что происходит после загрузки

Импорт создаёт черновики объявлений ReDetail, а не публикует их на сайте или в Авито. Повторная загрузка обновляет уже импортированные объявления по номеру Авито: дубликаты не создаются, а объявления, которых нет в новом файле, уходят в архив.

Что означают статусы

В очереди, Обработка — файл ждёт обработки или разбирается в фоне. Можно уйти со страницы: прогресс сохранится.
Готово — все строки файла обработаны.
Готово с ошибками — файл обработан, но часть строк отклонена. Остальные строки уже импортированы, а причины видны в блоке «Ошибки и предупреждения». Исправьте файл и загрузите его снова — повторная загрузка обновит объявления.
Ошибка — файл не удалось обработать. Причина указана в карточке импорта; исправьте её и повторите загрузку.

Если что-то пошло не так

Строка попала в очередь. У неё не определилась категория каталога или автомобиль-донор. Откройте вкладку «Очередь проверки» и разберите строку вручную. Чтобы не повторять разбор в следующих импортах, включите «Сохранить как правило».
В файле есть ошибки. Откройте блок «Ошибки и предупреждения», исправьте указанные колонки и загрузите файл повторно. Строки без ошибок при этом не дублируются.
Объявления не опубликованы. Так и должно быть: импорт создаёт черновики. Проверьте их в разделе «Запчасти» и опубликуйте вручную.
Нужна другая категория. Настройте правило в разделе «Правила Авито» — оно применится к следующему импорту.

Загрузка выгрузки

XLSX-выгрузка объявлений Авито, до 100 МБ. Файл обрабатывается в фоне: экран остаётся доступным, прогресс обновляется автоматически. Повторная загрузка обновит существующие объявления и не создаст дубликаты.

Перетащите файл сюда или выберите на диске

Только .xlsx

Загрузить и обработать

После загрузки можно уйти с экрана — обработка не прервётся.

Раздел «Импорт с Авито»: сверху — загрузка файла, ниже — история прошлых импортов.

Файл принимается в фоне. Можно уйти с экрана — обработка не прервётся, а прогресс сохранится. Повторная загрузка того же файла обновит существующие объявления и не создаст дубликаты. Если

такой файл уже обрабатывается, система сообщит: «Этот файл уже обрабатывается».

РЕДЕТАЛЬ

СИ

ОСНОВНОЕ

Обзор

Автомобили

Запчасти

QR-этикетки

ПРОДАЖИ

Чаты

Фактический спрос

Потенциальный спрос

Отчёты

Реферальная программа

УПРАВЛЕНИЕ

Справочник автомобилей

Настройки системы

Тариф и оплата

Импорт с Авито

Объявления Авито

Правила Авито

Синхронизация с Авито

Сотрудники

Уведомления

Настройки уведомлений

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользователи

СИ

Система ReDetail

Администратор авторазборки ...

v0.1.0.192 (от 29 окт. 2026)

Импорт с Авито

ЛЕНТА · Администратор авторазборки

ПРОБНЫЙ ПЕРИОД, ОСТАЛОСЬ 5 ДН.

СИ

Импорт

Очередь проверки (0)

Импорт объявлений Авито

Загрузите XLSX-выгрузку из Авито. Файл обрабатывается в фоне, импорт создаёт черновики объявлений и не публикует их автоматически.

[Полная инструкция по подготовке файла](#) · [Правила категорий](#)

Как подготовить и загрузить выгрузку

Где взять файл

В личном кабинете Авито откройте «Автозагрузку» и скачайте XLSX-выгрузку объявлений или шаблон нужной категории. Подойдёт тот же файл, что вы загружаете в Авито: пересохранять его не нужно.

Какие колонки обязательны

Обязательность задаёт сам шаблон Авито: в третьей строке листа указано «Обязательный», «Необязательный» или «Может быть обязательным». ReDetail проверяет строки по этим пометкам: пустое обязательное поле попадёт в ошибки, условно обязательное — в предупреждения. Справочные листы «Спр...» и «Инструкция» пропускаются.

Что происходит после загрузки

Импорт создаёт черновики объявлений ReDetail, а не публикует их на сайте или в Авито. Повторная загрузка обновляет уже импортированные объявления по номеру Авито: дубликаты не создаются, а объявления, которых нет в новом файле, уходят в архив.

Что означают статусы

В очереди, Обработка

— файл ждёт обработки или разбирается в фоне. Можно уйти со страницы: прогресс сохранится.

Готово

— все строки файла обработаны.

Готово с ошибками

— файл обработан, но часть строк отклонена. Остальные строки уже импортированы, а причины видны в блоке «Ошибки и предупреждения». Исправьте файл и загрузите его снова — повторная загрузка обновит объявления.

Ошибка

— файл не удалось обработать. Причина указана в карточке импорта; исправьте её и повторите загрузку.

Если что-то пошло не так

Строка попала в очередь.

У неё не определилась категория каталога или автомобиль-донор. Откройте вкладку «Очередь проверки» и разберите строку вручную. Чтобы не повторять разбор в следующих импортах, включите «Сохранить как правило».

В файле есть ошибки.

Откройте блок «Ошибки и предупреждения», исправьте указанные колонки и загрузите файл повторно. Строки без ошибок при этом не дублируются.

Объявления не опубликованы.

Так и должно быть: импорт создаёт черновики. Проверьте их в разделе «Запчасти» и опубликуйте вручную.

Нужна другая категория.

Настройте правило в разделе «Правила Авито» — оно применится к следующему импорту.

Загрузка выгрузки

XLSX-выгрузка объявлений Авито, до 100 МБ. Файл обрабатывается в фоне: экран остаётся доступным, прогресс обновляется автоматически. Повторная загрузка обновит существующие объявления и не создаст дубликаты.

Перетащите файл сюда или выберите на диске

Только .xlsx

avito-guide-sample.xlsx

2,3 МБ

Убрать

Загрузить и обработать

После загрузки можно уйти с экрана — обработка не прервётся.

После выбора файла появляются его имя, размер и кнопка запуска обработки.

Во время обработки карточка импорта показывает статус «Обработка», прогресс по строкам и листам, а также сколько строк уже распознано.

РЕДЕТАЛЬ

основное

Обзор

Автомобили

Запчасти

QR-этикетки

продажи

Чаты

Фактический спрос

Потенциальный спрос

Отчёты

Реферальная программа

управление

Справочник автомобилей

Настройки системы

Тариф и оплата

Импорт с Авито

Объявления Авито

Правила Авито

Синхронизация с Авито

Сотрудники

Уведомления

Настройки уведомлений

пользователи

Пользователи

СИ

Система ReDetail

Администратор авторазборки ...

v0.1.0.192 (от 29 окт. 2026)

Импорт с Авито

ЛЕНТА · Администратор авторазборки

ПРОБНЫЙ ПЕРИОД, ОСТАЛОСЬ 5 ДН.

СИ

скачайте XLSX-выгрузку объявлений или шаблон нужной категории. Подойдёт тот же файл, что вы загружаете в Авито: пересохранять его не нужно.

строке листа указано «Обязательный», «Необязательный» или «Может быть обязательным». ReDetail проверяет строки по этим пометкам: пустое обязательное поле попадёт в ошибки, условно обязательное — в предупреждения. Справочные листы «Спр-...» и «Инструкция» пропускаются.

публикует их на сайте или в Авито. Повторная загрузка обновляет уже импортированные объявления по номеру Авито: дубликаты не создаются, а объявления, которых нет в новом файле, уходят в архив.

Что означают статусы

В очереди, Обработка — файл ждёт обработки или разбирается в фоне. Можно уйти со страницы: прогресс сохранится.

Готово — все строки файла обработаны.

Готово с ошибками — файл обработан, но часть строк отклонена. Остальные строки уже импортированы, а причины видны в блоке «Ошибки и предупреждения». Исправьте файл и загрузите его снова — повторная загрузка обновит объявления.

Ошибка — файл не удалось обработать. Причина указана в карточке импорта; исправьте её и повторите загрузку.

Если что-то пошло не так

Строка попала в очередь. У неё не определилась категория каталога или автомобиль-донор. Откройте вкладку «Очередь проверки» и разберите строку вручную. Чтобы не повторять разбор в следующих импортах, включите «Сохранить как правило».

В файле есть ошибки. Откройте блок «Ошибки и предупреждения», исправьте указанные колонки и загрузите файл повторно. Строки без ошибок при этом не дублируются.

Объявления не опубликованы. Так и должно быть: импорт создаёт черновики. Проверьте их в разделе «Запчасти» и опубликуйте вручную.

Нужна другая категория. Настройте правило в разделе «Правила Авито» — оно применится к следующему импорту.

Загрузка выгрузки

XLSX-выгрузка объявлений Авито, до 100 МБ. Файл обрабатывается в фоне: экран остаётся доступным, прогресс обновляется автоматически. Повторная загрузка обновит существующие объявления и не создаст дубликаты.

Перетащите файл сюда или выберите на диске

Только .xlsx

Загрузить и обработать

После загрузки можно уйти с экрана — обработка не прервётся.

avito-guide-sample.xlsx

Разбор файла

Обработка

Строки: 3 500 из 5 000

Листы: 0 из 1

70%

Объявлений в файле

5 000

Распознано

3 500

Привязано автоматически

0

В очереди проверки

0

Категория и/или донор

СОЗДАНО: 0

ОБНОВЛЕНО: 0

► Листы файла (1)

Прогресс обновляется автоматически. Уходить с экрана можно.

Проверьте результат импорта

Когда обработка закончится, статус сменится на «**Готово**» или «**Готово с ошибками**». В карточке импорта смотрите:

Показатель	Что означает
Объявлений в файле	сколько строк было в выгрузке
Распознано	сколько строк удалось прочитать
Привязано автоматически	сколько строк получили категорию и донора без ручного разбора
В очереди проверки	сколько строк нужно разобрать вручную
Ошибок	сколько строк не приняты из-за ошибок

Импорт, правила и синхронизация Авито

стр. 6 из 16

Показатель	Что означает
Предупреждений	сколько строк приняты, но требуют внимания
Пропущено листов	сколько листов не являются списками объявлений
Создано	сколько новых карточек появилось
Обновлено	сколько существующих карточек изменилось
В архив	сколько объявлений снято с продажи

420909155_2026-10-21T11_54_07Z.xlsx

Готово с ошибками

Обработка завершена с ошибками

Строки: 515 из 515

Листы: 35 из 35

100%

Объявлений в файле

515

Распознано

505

Привязано автоматически

240

В очереди проверки

349

Категория и/или донор

ОШИБОК: 10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ: 201

ПРОПУЩЕНО ЛИСТОВ: 18

СОЗДАНО: 0

ОБНОВЛЕНО: 505

► Листы файла (35)

После завершения видны итоговые показатели, количество ошибок и очередь проверки.

Статусы импорта:

- **В очереди** — файл ждёт обработки;
- **Обработка** — файл разбирается;
- **Готово** — все строки обработаны без ошибок;
- **Готово с ошибками** — часть строк не принята, остальные загружены;
- **Ошибка** — файл не удалось обработать целиком.

Разберите ошибки и предупреждения

Блок **«Ошибки и предупреждения»** появляется после завершения импорта. В нём видно, какие строки не приняты, в каком листе и столбце проблема.

1. Выберите **тип ошибки**, **важность** или **лист**.
2. При необходимости введите название, Avito ID или номер автозагрузки в поле **«Поиск»**.
3. Нажмите **«Обновить»**, если список не обновился сам.

РЕДЕТАЛЬ

ОСНОВНОЕ

Обзор

Автомобили

Запчасти

QR-этикетки

ПРОДАЖИ

Чаты

Фактический спрос

Потенциальный спрос

Отчёты

Реферальная программа

УПРАВЛЕНИЕ

Справочник автомобилей

Настройки системы

Тариф и оплата

Импорт с Авито

Объявления Авито

Правила Авито

Синхронизация с Авито

Сотрудники

Уведомления

Настройки уведомлений

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользователи

СИСТЕМА РЕДЕТАЛЬ

Администратор авторазборки

v0.1.0.192 (от 29 окт. 2026)

ИМПУЛЬС

Импорт с Авито

Страницы, которые не удалось принять из-за: текст, номер строки, колонка и тип типа. Фотографии могут отсутствовать, загрузка текста и поиск работает по серверу.

ТИП ОШИБКИ

ВАЖНОСТЬ

ЛИСТ

Поиск

Название, Avitold или автозагрузка

Обновить

Лист	Строка	Колонка	Тип ошибки	Текст	Что делать
Автомобили-С пробегом	5	ImageNames	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «ImageNames»	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Автомобили-С пробегом	5	ImageUrls	СЛИШКОМ МНОГО ФОТО Ошибка	В ячейке больше 10 ссылок на фото	Оставьте не больше фото, чем разрешает Авито, и загрузите файл снова.
Аудио- и видеотехника-...	5	Оперативная память, Гб	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Оперативная память, Гб»	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Аудио- и видеотехника-...	5	Встроенная память, Гб	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Встроенная память, Гб»	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Аудио- и видеотехника-...	5	Ядра процессора	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Ядра процессора»	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Аудио- и видеотехника-...	6	Оперативная память, Гб	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Оперативная память, Гб»	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Аудио- и видеотехника-...	6	Встроенная память, Гб	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Встроенная память, Гб»	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Аудио- и видеотехника-...	6	Ядра процессора	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Ядра процессора»	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Для автомобиль-Кузов	98	Авто для которых подходит запчасть	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Авто для которых подходит...	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Для автомобиль-Кузов	103	Авто для которых подходит запчасть	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Авто для которых подходит...	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Для автомобиль-Кузов	113	Авто для которых подходит запчасть	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Авто для которых подходит...	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Для автомобиль-Кузов	121	Авто для которых подходит запчасть	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Авто для которых подходит...	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Для автомобиль-Кузов	156	Авто для которых подходит запчасть	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Авто для которых подходит...	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.
Для автомобиль-Кузов	277	Авто для которых подходит запчасть	НЕ ЗАПОЛНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Ошибка	Не заполнено обязательное поле «Авто для которых подходит...	Заполните поле в файле и загрузите файл снова.

Частые ошибки:

Тип ошибки	Что делать
Дублирующийся номер объявления	удалите повторяющуюся строку из выгрузки

Предупреждения не блокируют импорт. Строка с предупреждением попадает в систему, но её стоит проверить. **Ошибки блокируют строку:** она не создаёт карточку, пока вы не исправите данные и не загрузите файл повторно.

Разберите очередь проверки

Очередь проверки — это строки, которым система не смогла автоматически выбрать категорию каталога, автомобиль-донора или и то и другое. Откройте вкладку **«Очередь проверки»** на странице импорта.

РЕДЕТАЛЬ

ОСНОВНОЕ

Обзор

Автомобили

Запчасти

QR-этикетки

ПРОДАЖИ

Чаты

Фактический спрос

Потенциальный спрос

Отчёты

Реферальная программа

УПРАВЛЕНИЕ

Справочник автомобилей

Настройки системы

Тариф и оплата

Импорт с Авито

Объявления Авито

Правила Авито

Синхронизация с Авито

Сотрудники

Уведомления

Настройки уведомлений

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользователи

СИСТЕМА ReDetail

Администратор авторазборки ...

ver 1.0.192 (от 29 окт. 2026)

Импорт с Авито

ЛЕНТА - Администратор авторазборки

ПРИБЫЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОСТАЛОСЬ 5 ДН.

СИ

Импорт

Очередь проверки (349)

Очередь проверки

Строки, которым автоматически не удалось определить категорию каталога или автомобиль-донора. У каждой строки видны причина, подсказка системы и что сделать. Если причина повторяется, создайте правило в разделе «Правила Авито».

Неразобранных: 349

Обновить

☐	Лист / строка	Объявление	Причина	Что делать	Что предлагает система
☐	Аксессуары-Для колёс стр. 5	Гайка колесная Mazda 6 GJ 2016 Avito: 7904429608 TypeID: 4-943 1 900 P	КАТЕГОРИЯ Нет правила сопоставления категории NO_RULE	Создайте правило в «Правилах Авито» или выберите категорию вручную в этой строке.	Правило не найдено — в категорию вручную
☐	Аудио- и видеотехника-Магнитолы стр. 5	Блок управления магнитолой Mazda 6 GJ 2016 Avito: 7840863699 TypeID: 20 4 300 P	ДОНОР поколение не найдено NO_GENERATION	Откройте строку и разберите её вручную: выберите категорию или автомобиль-донора.	поколение не найдено — автомобиль
☐	Аудио- и видеотехника-Магнитолы стр. 6	CD-Чейнджер Mazda 6 GJ 2016 Avito: 7840886233 TypeID: 20 1 850 P	ДОНОР поколение не найдено NO_GENERATION	Откройте строку и разберите её вручную: выберите категорию или автомобиль-донора.	поколение не найдено — автомобиль
☐	Для автомобилей-Автомобиль на 3 стр. 5	Привод задний левый Mitsubishi Outlander XL 2007 Avito: 8426347651 TypeID: 19-2855 2 000 P	КАТЕГОРИЯ Нет правила сопоставления категории NO_RULE ДОНОР поколение не найдено NO_GENERATION	Создайте правило в «Правилах Авито» или выберите категорию вручную в этой строке. Откройте строку и разберите её вручную: выберите категорию или автомобиль-донора.	Правило не найдено — в категорию вручную поколение не найдено — автомобиль
☐	Для автомобилей-Автомобиль на 3 стр. 6	Привод задний правый Mitsubishi Outlander XL 2007 Avito: 8457509179 TypeID: 19-2855 2 000 P	КАТЕГОРИЯ Нет правила сопоставления категории NO_RULE ДОНОР поколение не найдено NO_GENERATION	Создайте правило в «Правилах Авито» или выберите категорию вручную в этой строке. Откройте строку и разберите её вручную: выберите категорию или автомобиль-донора.	Правило не найдено — в категорию вручную поколение не найдено — автомобиль
☐	Для автомобилей-Автосвет стр. 5	Фонари Nissan Teana J32 Avito: 8413811407 TypeID: 11-618 6 000 P	КАТЕГОРИЯ Название не позволило выбрать деталь AMBIGUOUS ДОНОР поколение не найдено NO_GENERATION	Откройте строку и выберите деталь вручную: название подходит к нескольким деталям. Откройте строку и разберите её вручную: выберите категорию или автомобиль-донора.	Система предлагает узел выберите деталь поколение не найдено — автомобиль

У каждой строки видны причина, код причины и подсказка системы. Кнопка «Разобрать» открывает ручной разбор.

Причины очереди:

Причина	Что означает
Нет правила сопоставления категории	для такого TypeID, вида и подтипа ещё нет правила

Причина	Что означает
Целевая категория правила недоступна	категория из правила удалена или отключена
В узле каталога нет деталей	выбран узел, в котором нечего выбрать
Название не позволило выбрать деталь	по названию объявления нельзя однозначно определить деталь
Год автомобиля не определён	в объявлении не хватает года
Модификация не определена однозначно	подходят несколько модификаций
Марка не найдена однозначно	в объявлении несколько марок или опечатка
Модель не найдена однозначно	в объявлении несколько моделей или опечатка
Поколение не найдено однозначно	в объявлении несколько поколений
Совместимость не разобрана	строку совместимости не удалось прочитать

Можно разобрать одну строку или сразу несколько:

1. Отметьте строки флажками слева.
2. Нажмите **«Разобрать выбранные»**.
3. Выберите общую категорию и/или донора.
4. Нажмите **«Применить»**.

Если у строки две причины, а вы указали только категорию, донор останется в очереди. Строка уйдёт из очереди только тогда, когда разобраны обе причины.

Разберите строку вручную

Нажмите **«Разобрать»** в строке очереди. Откроется окно **«Разбор строки очереди»**.

РАЗБОР СТРОКИ ОЧЕРЕДИ

Гайка колесная Mazda 6 GJ 2016

Лист «Аксессуары-Для колёс», строка 5 · Avito 7904429608 · TypeID 4-943

КАТЕГОРИЯ Нет правила сопоставления категории

Категория каталога

Поиск по названию или синониму

СИСТЕМА

Выберите система

Если нужна обычная карточка детали, выбирайте деталь, а не узел. Для узла создаётся черновик с пометкой «нужно уточнить деталь».

Автомобиль-донор

Найти по марке, модели, VIN

Создать из объявления Заполнить вручную

☐ Сохранить как правило для следующих импортов

Включите, если такие же TypeID, вид и подтип должны автоматически попадать в эту категорию в следующих импортах. Для разового разбора оставьте выключенным. Правила можно менять в разделе «Правила Авито».

Отмена Применить

В окне видны объявление, причина, выбор категории и выбор автомобиля-донора.

Что заполнить:

- Категория каталога.** Начните вводить название или синоним и выберите узел или деталь. Для детали создаётся обычная карточка, для узла — черновик с пометкой «нужно уточнить деталь».
- Автомобиль-донор.** Выберите автомобиль из объявления, найдите его по марке, модели, VIN или госномеру либо создайте нового донора:
 - «Создать из объявления» — система возьмёт данные автомобиля из объявления и создаст или переиспользует донора;
 - «Заполнить вручную» — откроется форма автомобиля.
- «Сохранить как правило для следующих импортов»** — включите, если такие же объявления должны автоматически попадать в выбранную категорию. Правило сохранится для сочетания TypeID, вида и подтипа запчасти.
- Нажмите **«Применить»**.

После разбора строка исчезает из очереди, а в карточке импорта обновляются счётчики. Если одна из причин осталась, строка останется в очереди — разберите её ещё раз.

Настройте правила сопоставления

Правило связывает значения Авито с категорией каталога «РеДетали»:

TypeID Авито + вид запчасти + подтип → категория каталога ReDetail

Правила применяются к следующему импорту. Уже загруженные импорты не пересчитываются.

Правила общие для всех компаний: каталог «РеДетали» един.

Если подходят несколько правил, система выбирает самое точное: сначала совпадение по всем трём полям, затем по двум, затем по одному. Внутри набора TypeID важнее вида запчасти, а вид — важнее подтипа.

РЕДЕТАЛЬ

основное

Обзор

Автомобили

Запчасти

QR-этикетки

продажи

Чаты

Фактический спрос

Потенциальный спрос

Отчёты

Реферальная программа

управление

Справочник автомобилей

Настройки системы

Тариф и оплата

Импорт с Авито

Объявления Авито

Правила Авито

Синхронизация с Авито

Сотрудники

Уведомления

Настройки уведомлений

пользователи

Пользователи

Система ReDetail

Администратор авторазборки ...

ver.1.0.152 (от 29 окт. 2026)

Правила сопоставления Авито

ЛЕНТА · Администратор авторазборки ·

ПРОБНЫЙ ПЕРИОД, ОСТАЛОСЬ 5 ДН.

Правило ведёт значение Авито — TypeID, вид запчасти и подтип — на категорию каталога ReDetail. Пустое поле означает «любое значение». Изменения применяются к следующему импорту.

Как составить правило

Откуда брать значения

TypeID Авито — числовой идентификатор категории объявления. Приходит в столбце «TypeID» XLSX-выгрузки.

Вид запчасти — значение столбца «Вид запчасти» той же выгрузки.

Подтип — значение столбца вида «Тип детали», «Тип устройства», «Тип коврика» и т. п. ReDetail распознаёт такие заголовки автоматически и берёт подтип из них.

Как выбирается правило

Пустое поле означает «любое значение». Приоритет: три заполненных поля → два → одно. Среди двух полей сначала проверяются TypeID + вид, затем TypeID + подтип, затем вид + подтип; среди одного — TypeID, вид, подтип. Поэтому общее правило не перекрывает более точное.

Куда ведёт правило

Деталь — сразу создаётся карточка выбранной детали. Узел — ReDetail пытается подобрать деталь внутри узла по названию объявления; если не получается, строка попадает в очередь. Если нужна гарантированная карточка, выбирайте деталь, а не узел.

Правила сейчас общие для всех компаний: изменение затрагивает все авторазборки. Тенантные правила — отдельная задача.

Пример: TypeID 100 + вид «Кузов» + подтип «Двери» → категория «Кузов / Двери». Правило применится к следующему импорту; уже загруженные импорты не пересчитываются. Проверить результат можно на странице [импорта](#).

Всего правил: 24

Последняя выгрузка: avito-guide-sample.xlsx от 30.10.2026

поиск

TypeID, вид, подтип или категория

статус

Все

Значение Авито	Категория ReDetail	Объявлений в последнем импорте	Статус	Действия
TypeID любой · Автосвет · подтип любой	Фары	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Двигатель · Двигатель в сборе	Блок цилиндров и головка блока	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Двигатель · Масляный насос, система смазки	Насос масляный и привод	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · вид любой · Имобилайзеры	Блоки управления	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Кузов · Бамперы	Передняя часть кузова	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Кузов · Брызговики	Панели кузова и каркас	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Кузов · Двери	Двери передние	5000	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Кузов · Зеркала	Зеркала	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Кузов · Капот	Передняя часть кузова	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить
TypeID любой · Кузов · Крылья и арки	Передняя часть кузова	0	ВКЛЮЧЕНО	Отключить

В списке видны значение Авито, категория, количество объявлений в последнем импорте и статус правила.

Создайте правило:

- Откройте **Управление** → **Правила Авито**.
- Нажмите **«Добавить правило»**.
- При необходимости выберите сочетание из блока **«Из последней выгрузки — без правила»** — значения подставляются в форму.
- Заполните хотя бы одно поле: **TypeID Авито**, **Вид запчасти** или **Подтип**. Пустое поле означает «любое значение».
- Выберите **категорию каталога ReDetail**.
- Оставьте переключатель **«Правило включено»** включённым.
- Нажмите **«Сохранить»**.

Импорт, правила и синхронизация Авито

стр. 12 из 16

НОВОЕ ПРАВИЛО

×

TypeID берётся из столбца «TypeID» выгрузки, вид — из «Вид запчасти», подтип — из столбца «Тип детали», «Тип устройства» и т. п. Пустое поле означает «любое значение».

TypeID АВИТО

ВИД ЗАПЧАСТИ

ПОДТИП

Пусто — любой

Пусто — любой

Пусто — любой

Заполните хотя бы одно поле. Чем больше полей заполнено, тем точнее правило: сначала проверяются три поля, затем два, затем одно. Пример: TypeID 100 + вид «Кузов» + подтип «Двери» → категория «Кузов / Двери».

Категория каталога ReDetail

🔍

Начните вводить название категории

Целью правила может быть только узел или деталь канонического каталога.

☒

Правило включено

Изменение применяется к следующему импорту. Уже загруженные импорты не пересчитываются.

Правило общее для всех компаний: оно изменит импорт у всех авторазборок.

Отмена

Сохранить

Чем больше полей заполнено, тем точнее правило. Подсказка показывает сочетание, для которого правила ещё нет.

Если такое сочетание уже ведёт на другую категорию, система покажет конфликт. Измените значения или отключите существующее правило.

В списке правил можно:

- искать по TypeID, виду, подтипу или категории;
- фильтровать по статусу **«Включённые»** / **«Отключённые»**;
- менять правило кнопкой с карандашом;
- включать и отключать правило кнопкой **«Включить»** / **«Отключить»**.

Счётчик **«Объявлений в последнем импорте»** показывает, сколько строк пришло на правило. Он не пересчитывается задним числом.

Следите за синхронизацией

Раздел **Управление** → **Синхронизация с Авито** показывает состояние сверки и историю запусков. Сверка **только читает** данные из API Авито: цены, статусы и остатки. Обратной записи в Авито нет — объявления на площадке не меняются.

Импорт, правила и синхронизация Авито

стр. 13 из 16

РЕДЕТАЛЬ

основное

Обзор

Автомобили

Запчасти

QR-этикетки

продажи

Чаты

Фактический спрос

Потенциальный спрос

Отчёты

Реферальная программа

управление

Справочник автомобилей

Настройки системы

Тариф и оплата

Импорт с Авито

Объявления Авито

Правила Авито

Синхронизация с Авито

Сотрудники

Уведомления

Настройки уведомлений

пользователи

Пользователи

СИ

Система ReDetail

Администратор авторазборки ...

v0.1.0.192 (от 29 окт. 2026)

Синхронизация с Авито

ЛЕНТА · Администратор авторазборки

ПРИБЫЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОСТАЛОСЬ 5 ДН.

СИ

Только чтение из Авито

ReDetail читает статусы, цены и остатки из API Авито. Обратной записи в Авито нет: синхронизация не меняет объявления на площадке.

API Авито не настроен

Ключи API Авито не заданы. Синхронизация не запустится, история останется пустой. Ключи задаются на уровне платформы — обратитесь к администратору платформы.

Как работает синхронизация

Когда запускается

По расписанию — каждые 15–60 минут в зависимости от настроек платформы; по умолчанию раз в 30 минут. Ручной запуск — не чаще одного раза в 5 минут: так ReDetail не расходует лимит запросов к API Авито. Каждый запуск попадает в историю.

Что обновляется

Синхронизация обновляет только уже импортированные карточки: цену, статус и остаток. Новые объявления она не создаёт, а в Авито ничего не записывает — ReDetail только читает данные.

Что означают счётчики

Проверено

— сколько объявлений опрошено в запуске.

Изменено

— сколько цен, статусов и остатков обновлено.

Ошибки

— сколько объявлений не удалось проверить.

Что делать при проблемах

API не настроен.

Задайте ключи на уровне платформы — без них синхронизация не запускается, а история остаётся пустой.

Ошибка (Failed).

Запуск не выполнен. Проверьте сообщение об ошибке, доступ к API Авито и ключи, затем запустите сверку вручную. Следующий успешный запуск снимет ошибку.

Частично (Partial).

Часть объявлений проверена, часть — с ошибками. Изменения по успешным объявлениям уже применены; ошибки видны в выбранном запуске.

Сейчас ключи API Авито платформенные и общие для всех компаний: клиентские ключи ещё не реализованы. Синхронизация работает с одним аккаунтом Авито.

ПОСЛЕДНЯЯ СВЕРКА

Ещё не было

ПРОВЕРЕНО

0

объявлений в последнем запуске

ИЗМЕНЕНО

0

цен, статусов и остатков

ОШИБКИ

0

последний запуск

Запустить сверку

Не чаще одного раза в 5 минут — ограничение экономит лимит запросов к API Авито. Запуск попадёт в историю.

История запусков

Выберите запуск — ниже появятся изменения цен, статусов и остатков уже импортированных карточек.

Начало	Триггер	Статус	Проверено	Изменено	Ошибки	Длительность
Запусков пока нет						

Сверху — последняя сверка, проверенные и изменённые объявления, ошибки. Ниже — история запусков.

Что показывает раздел:

Показатель	Что означает
Последняя сверка	когда последний раз сверка завершилась успешно
Проверено	сколько объявлений проверено в последнем запуске
Изменено	сколько цен, статусов и остатков изменилось
Ошибки	сколько ошибок было в последнем запуске

Чтобы запустить сверку вручную, нажмите **«Запустить сверку»**. Запуск попадёт в историю. Вручную можно запускать не чаще одного раза в 5 минут; если запуск уже идёт, дождитесь его завершения.

История запусков показывает:

- **Начало** — дата и время;

- **Триггер** — «Вручную» или «По расписанию»;
- **Статус** — «В очереди», «Выполняется», «Успешно», «Частично», «Ошибка»;
- **Проверено, Изменено, Ошибки, Длительность.**

Если одно объявление не удалось обновить, остальные всё равно обновятся, а запуск получит статус «Частично». Ошибка одного объявления не останавливает сверку.

Когда история запусков появится, нажмите на строку запуска, чтобы увидеть изменения: время, поле, старое и новое значение и ссылку на карточку.

Поля изменений: **Цена, Статус, Остаток, Отклонено**. Если у изменения есть карточка в «РеДетали», ссылка **«Открыть карточку»** ведёт на неё. Если карточки нет — открывается объявление на Авито.

Если API Авито не настроен, появится предупреждение **«API Авито не настроен»**, а кнопка запуска будет недоступна. Обратитесь к администратору платформы.

Если что-то пошло не так

Ситуация	Что делать
Файл не принимается	проверьте, что это <code>.xlsx</code> , файл не пуст и не больше 100 МБ
Сообщение «Этот файл уже обрабатывается»	дождитесь завершения текущей обработки; повторно загружать файл не нужно
Импорт завершился со статусом «Ошибка»	откройте карточку импорта и прочитайте текст ошибки; исправьте файл и загрузите снова
Импорт завершился с ошибками	разберитесь ошибки в блоке «Ошибки и предупреждения», исправьте строки и загрузите файл повторно
Строка осталась в очереди после разбора	у неё была вторая причина — разберите строку ещё раз
Правило не сработало	правило применяется к следующему импорту; проверьте, что оно включено и не конфликтует с другим
Кнопка «Запустить сверку» неактивна	API Авито не настроен или синхронизация отключена — обратитесь к администратору платформы
Сверка не запускается	с последнего запуска прошло меньше 5 минут; подождите
После изменения правила старый импорт не изменился	это ожидаемо: правила не пересчитывают уже загруженные импорты

Частые вопросы

Нужно ли удалять старую выгрузку перед загрузкой новой? Нет. Повторная загрузка обновляет существующие объявления и не создаёт дубликаты.

Можно ли загрузить файл и уйти с экрана? Да. Обработка идёт в фоне, прогресс сохраняется. Вернитесь на страницу импорта, чтобы проверить результат.

Что делать, если в выгрузке несколько листов? Система сама определяет листы с объявлениями. Справочные и инструкционные листы пропускаются — их количество видно в показателе «Пропущено листов».

Почему часть строк попала в очередь? Система не смогла однозначно выбрать категорию каталога или автомобиль-донора. Это не ошибка: строку нужно разобрать вручную или добавить правило.

Импорт изменит объявления на Авито? Нет. Импорт создаёт и обновляет карточки в «РеДетали». Синхронизация тоже работает только на чтение.

Кто может пользоваться разделом? Администратор авторазборки и супер-администратор. Кладовщик и роли СТО раздел не видят.

Словарь

Термин	Значение
Объявление	карточка товара на Авито
Выгрузка	XLSX-файл с объявлениями, который загружает пользователь
Импорт	обработка выгрузки в «РеДетали»
Очередь проверки	строки, которым не удалось автоматически выбрать категорию или донора
Донор	автомобиль в разборе, с которого снята деталь
Правило	соответствие «TypeID + вид запчасти + подтип → категория каталога»
Категория каталога	узел или деталь в справочнике «РеДетали»
Узел	группа деталей в каталоге, например «Двери»
Деталь	конкретная позиция каталога, например «Дверь передняя правая»
Сверка	чтение статусов, цен и остатков из API Авито